

TF-1Win プログラムアップデート方法


「TF-1Win」を起動し、バージョンを確認して下さい。

(起動画面及び[ヘルプ(H)]の[バージョン情報]で確認できます)バージョンが2.0.0以降であり、CD-ROMに記載されているバージョン(Ver)より以前のプログラムをお使いのお客様は、以下の作業を行ってプログラムをアップデートして下さい。

1. プログラムのインストール

CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、Windowsの[マイコンピュータ]から[エクスプローラ]を起動します。

<画面例>



エクスプローラ画面左のCD-ROMドライブをクリックし、画面右の「UPDATE(.EXE)」をダブルクリックします。


(画面例では060606_1157(D:)と表示されています)



アップデートプログラムが起動中です。



画面の内容を確認して[次へ(N)>]をクリックして下さい。



画面の内容を確認して[次へ(N)>]をクリックして下さい。




デフォルトが[はい(Y)]に設定されていますので、[次へ(N)>]をクリックして下さい。



画面の表示内容を確認して[次へ(N)>]をクリックして下さい。




インストールの準備が終わりましたので、[次へ(N)>] ボタンをクリックして下さい。



インストールを開始すると、プログレスバーが右方向に進んでいきます。



インストールを完了するためには、システムを再起動する必要があります。
 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出して[完了(F)]ボタンをクリックします。




[OK]ボタンをクリックし、Windowsを再起動します。

Windows Vista マシンでご使用のお客様は起動前に処理が必要となりますので、14ページの「Windows Vista マシンでご使用のお客様はこの処理をお願いします。」をご覧ください。

アップデート後に「TF-1Win」を起動してWIBU-key (プロテクト) 関連のエラーが発生した場合は、プロテクトドライバを再インストールしていただく必要があります。
最初に現在インストールされているドライバをアンインストールしてから再インストールして下さい。

1. ドライバインストール方法 (インストールされていない場合は必要ありません)


PCからCD-ROM及びプロテクトキー(USB、FD等)を抜いて下さい。




[スタート]ボタンをクリックし、スタートメニューの[設定]をポイントし、[コントロールパネル(C)]をクリックします。




コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。




「WIBU-KEY Setup (WIBU-KEY Remove)」をリストボックスからクリックし、[追加と削除]をクリックして下さい。(次の表示まで時間がかかる場合がありますが、マウスカーソルが砂時計になっている間は他の処理を行わないで下さい。)



[次へ]をクリックして下さい。



「無視、セットアップはシステム起動時にファイルを更新します。(reboot required)」を選択後、[はい]をクリックして下さい。




[完了]をクリックして下さい(マウスカーソルが砂時計になっている場合、マウスを少し動かしてみして下さい、砂時計が消える筈です)。

削除後、[アプリケーションの追加と削除のプロパティ]に戻りますので、「WIBU - KEY Setup (WIBU - KEY Remove)」が消えたことを確認してから、[キャンセル]をクリックしてプロパティを閉じ、Windowsを再起動して下さい。


2. ドライバ再インストール方法

CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、Windowsの[マイコンピュータ]から[エクスプローラ]を起動します。




エクスプローラ画面左のCD-ROMドライブをクリックし、画面右の「WkRuntime(.exe)」をダブルクリックします。

(画面例では 060606_1157(D:)と表示されています)




ワイブキーセットアッププログラムが起動中です。




画面の内容を確認して[次へ]をクリックして下さい。




日本語にチェックがついていることを確認して[次へ]をクリックして下さい。




通常インストール先を変更する必要はありませんので、[次へ]をクリックして下さい




[はい(Y)]をクリックして下さい。




[次へ]をクリックして下さい。



[次へ]をクリックして下さい。



[次へ]をクリックして下さい。



画面中の「はい、Readme textを参照します。」のチェックを外してから[終了]をクリックして下さい。



[OK]をクリックしてエクスプローラを終了し、コンピュータを再起動して下さい。

3 . バージョンの確認

再起動したら「TF-1Win」を起動し、バージョンがCD-ROMに記載されているバージョン（Ver）と同じであることを確認してください。

（[ヘルプ(H)]の[バージョン情報]で確認できます）


Windows Vista マシンでご使用のお客様はこの処理をお願いします。




「スタートボタン」 「すべてのプログラム」 「TF 1 Win」にカーソルを合わせて下さい。




ダウンメニューが表示されますので、[TF 1 Win]にカーソルを合わせて、マウスの右ボタンをクリックして下さい。



「プロパティ(R)」をクリックして、「互換性」タブをクリックして下さい。



「互換モードでこのプログラムを実行する」にチェックを入れて、
Windows XP(Service Pack 2)モードであることを確認して[OK]して下さい。



この作業を以下のプログラムに対しても行って下さい。

TF1copy、TF1copyH、TF1Report、TF1 エキセルコンバータ、プロテクト情報ツール

全ての処理が終了したら「TF-1Win」を起動し、バージョンがCD-ROMに記載されているバージョン（Ver）と同じであることを確認してください。

（[ヘルプ(H)]の[バージョン情報]で確認できます）

プロテクトについて

! 起動後は終了するまでプロテクト（フロッピー、WIBU-BOX、WIBU-KEY）は抜いたり外さないようにして下さい、システムに障害を起こす恐れがあります。

「TF-1Win」の再インストール、又は他のマシンにインストールされる場合の注意

CD-ROM（2.0.0以降）を使って通常のインストールを行ってから、今回送付したCD-ROMでアップデートします。（アップデートと印刷されたCD-ROMは上書き専用です）